
DELTA LOGIC
A RAINER HÖNLE COMPANY
Mehr als PC-SPS-Kommunikation. Einfach. Anders.

Kurzanleitung – Getting Started Guide

ACCON-AGLink Version 6.x

Einzellizenz USB – Single Licence USB



English version on next page

Kurzanleitung ACCON-AGLink Version 6.x
ACCON-AGLink Einzellizenz USB

Voraussetzungen

Windows XP, 2008R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012R2, Windows-Server 2022

Benutzerrechte

Für die Installation sind Administratorrechte erforderlich.

Installation

Starten Sie das Installationsprogramm »SetupAcconAGLink.exe« von der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD. Zu finden im CD-Menü unter »Software\ACCON-AGLink V5«. Oder im Explorer unter »CD-Laufwerk:\Software\ACCON-AGLink V5«.
Wählen Sie im Installationsprogramm die Lizenzvariante »Lizenz mit USB-Dongle« aus.
Dadurch werden sämtliche Beispielprogramme und Ordner mit den AGLink-Bibliotheksdateien AGLink40.dll und AGLink40_x64.dll für USB-Dongle installiert.
Nähere Informationen finden Sie hierzu im ACCON-AGLink Grundlagenhandbuch im Kapitel »Installationshinweise«. Das Grundlagenhandbuch befindet sich auf der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD bzw. nach der Installation auch im Programmordner.

Autorisierung

Bei der Installation des Setups wird automatisch die »CodeMeter Runtime« mitinstalliert.
Wollen sie AGLink auf einem Rechner verwenden, auf dem das Setup nicht installiert ist, so installieren Sie aus dem Ordner »CD-Laufwerk:\Tools\CmRuntime« der DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD die Treibersoftware »CodeMeterRuntime.exe«



Der Aufruf der Funktion AGL_Activate mit einem Aktivierungsschlüssel ist nicht erforderlich, bei Verwendung einer ACCON-AGLink Einzellizenz!
Zuerst den Dongle-Treiber installieren, den USB-Dongle einstecken und dann ACCON-AGLink starten!
Während der Benutzung von ACCON-AGLink muss der USB-Dongle immer gesteckt sein!
Der USB-Dongle funktioniert nur mit der Version, die Sie erworben haben!

Die jeweils aktuellsten Versionen finden Sie auf unserer Internetseite www.deltalogic.de im Bereich »Downloads«.

Stand: 2023-02-01

DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter Straße 3
73525 Schwäbisch Gmünd

Deutschland

Getting started guide ACCON-AGLink Version 6.x

ACCON-AGLink single licence USB

Requirements

Windows XP, 2008R2, 7, 8.1, 10, 11, 2012R2, Windows-Server 2022

User rights

To install ACCON-AGLink you need administrator user rights.

Installation

Look for »Software\ACCON-AGLink V5« in the DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD menu. Then start the setup program »SetupAcconAGLink.exe«. In the explorer you can find it in the folder »CD-Drive:\Software\ACCON-AGLink V5«.
Select the licence type »Licence with USB dongle« while running the setup.
So all the samples and folders will be installed with the AGLink libraries AGLink40.dll and AGLink40_x64.dll for USB-Dongle.
For more information please look to chapter »Installation instructions« in the ACCON-AGLink basic user manual. The basic user manual is located on the DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD or after installation in the program folder.

Authorization

»CodeMeter Runtime« will automatically be installed during the setup process. If you want to use ACCON-AGLink on a PC where the Setup is not installed then install the dongle driver »CodeMeterRuntime.exe« from the DELTA LOGIC Automatisierungstechnik-CD. It is located in the directory »CD-Drive:\Tools\CmRuntime.



The call of the function AGL_Activate with an activation key is not needed when using an ACCON-AGLink single licence!
At first install the dongle driver, then plug in the USB dongle and then start ACCON-AGLink!
When using ACCON-AGLink the USB dongle has to be plugged all the time!
The USB dongle only works with the version you have purchased!

You can find the latest versions on our website www.deltalogic.de in the section »Downloads«.

Last Update: 01/02/2023

DELTA LOGIC Automatisierungstechnik GmbH
Stuttgarter Str. 3
73525 Schwäbisch Gmünd

Germany